

BioStar2 장치에서 서버로 사용자 업로드 진행 방법


SUPREMA / 기술지원팀

[주의사항]

해당 기능을 사용하기 위해서는 “사용자 자동 동기화”를 “사용 안 함”으로 변경해야 됨
(“사용자 자동 동기화”를 사용하게 되면 BioStar2 프로그램에 등록된 사용자 기준으로
장치가 동기화 됨)

1) “사용자 자동 동기화”를 “사용 안 함”으로 변경하는 절차

- > BioStar2 로그인
- > 상단의 설정 메뉴 누름
- > 서버 메뉴 누름
- > “사용자 자동 동기화”를 “사용 안 함”으로 선택
- > 우측 하단에 “확인” 버튼 누름



[절차]

1단계 > 바탕화면에 빨간색 "BioStar2(x64)" 아이콘 더블 클릭



2단계 > 프로그램 실행 및 ID, 암호 입력 후 "로그인" 버튼 누름



3단계 > "장치" 메뉴 누름

4단계 > 등록된 장치 중 사용자 업로드 할 장치를 선택

5단계 > 우측의 "장치의 사용자 관리" 버튼 누름



6단계 > "장치의 사용자 관리" 창이 나오면 "모두 선택" 또는 업로드 할 사용자를 선택




7단계 > 우측 상단의 "업로드 버튼" 누름




8단계 > "선택된 사용자를 서버에 업로드합니다. 계속하시겠습니까?"라는 메시지가 나오면

"예"버튼 누름



9단계 > "업로드 성공" 메시지가 나오면 "확인"버튼 누름



※ 상기 절차 수행 후 문제가 해결되지 않는다면, 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락을 해주시기 바랍니다.