COPYRIGHT@SUPREMA. ALL RIGHTS RESERVED

SUPREMA / 기술지원팀

BioStar2 HTTPS 인증방법

"안전하지 않음"으로 표출되고 있는데 어떻게 해결해야 하나요?"



<u>[증상]</u>

크롬으로 로그인 시 URL에 "주의요망" 또는 "안전하지 않음"으로 표기

· → C ▲ 주의 요참 192.166.16.21/#/login	
	Pic Chan D
	BIOSTAP 2
	22
	ang

[예상원인]

- (1) BioStar2 프로그램 설치 후 HTTPS 인증서를 설치하지 않은 경우
- (2) BioStar2가 설치된 PC의 IP주소가 변경되어 발생한 경우

[확인사항]

- (1) HTTPS 인증서 다운로드 및 BioStar2 서버 IP를 등록했는지 확인
- (2) PC의 IP와 BioStar2 IP가 동일한지 확인

1. PC의 IP 확인방법

-. 윈도우 검색 창 → cmd → 명령 프롬프트에 마우스 커서를 가져다 놓은 후 마우스 오른쪽 버튼 클릭 → 메뉴 중 [관리자 권한으로 실행] 선택



- -. 아래와 같이 명령 프롬프트 창이 나오면 'ipconfig'를 입력하고 Enter
- -. 이더넷 어댑터 이더넷 하단에 IPv4 주소 정보를 확인

au 관리자: 명령 프롱프트	-	×
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.706] (c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.		^
C:WWINDOWSWsystem32 <mark>/ipconfig</mark>		
Windows IP 구성		
이더넷 어댑터 이더넷:		
역결별 0NS 접미사		
C:#WINDOWSWsystem32>		
		~

2. BioStar2 프로그램 실행하여 IP 확인하는 방법

-. 64Bit OS일때는 바탕화면에 BioStar2(x64), 32Bit OS일때는 BioStar2 파일을 더블 클릭합니다.

-. 주의 요함 창 옆에 프로그램이 설치된 PC의 IP가 나오게 됩니다.

10	BioStar 2
10	BioStar 2
ID.	
	医腺的 医黑叶根属的
88	
	#18

상기 1번 PC의 IP 정보와 2번 BioStar2 프로그램 IP 주소 정보가 동일한지 확인합니다. 확인결과 PC의 IP 정보와 다를 경우 하기 해결책을 참고하여 진행 바랍니다.

[해결책]

※ PC의 IP 주소 정보와 BioStar2 프로그램 IP 주소 정보가 다른 경우 BioStar2 속성에서 IP 변경 방법

1. 64Bit OS일때는 바탕화면에 BioStar2(x64), 32Bit OS일때는 BioStar2파일을 선택 후

마우스 오른쪽 버튼을 눌러 속성을 선택합니다.



2. BioStar2 속성 창이 나오면 대상(T)의 https://IP주소:443의 IP주소를 PC의 IP로 변경 후 하단의 확인 버튼을 누릅니다.

		💌 선택 명령	5 프롤프트		-	
		Microsoft (c) 2018 M	Windows [Version 10.0 dicresoft Corporation.).17134.706] . All rights reserved.		
		C:#Users#				
			› 구성			
				Dnly Network:		
		연결비 목적 평리가 목적 바가 보기 된 기 된 기 된	DNS 졉미사 걸 IPv6 주소 소 마스크 이트웨이	: fe80::f8ad:e8ae:c3f1:de1b216 : 192.163.56.1 : 255.255.255.0 : :		
			랩터 이더넷:			
1	📔 BioStar 2(x64) 🔶	연고전 1927년 1929 1924 1924 1924	DNS 집미사 월 IPv6 주소 소	: fe80:::ds80:75df:e8a3:7bb584 192:163:16:21 255:255:255:0 192:163:16:1		
	일반 바로 가기	호황성 보안 자	세히 이전 버전			
<mark>ک</mark> ړ	Fios Bios	tar 2(x64)				
BioStar 2(x64)	대상 형식:	응용 프로그램				~
	대상 위치:	Application				
	대상(T):	'=Defaultnew-win	dow https://192.168.16.21:4			
	시작 위치(S):	"C:\Program Files (x86)#Google#Chrome#Appli			
	바로 가기 키(K):	없음				
	실행(R):	최대화	~			
	설명(0):	Biostar2 Start Page				
	파일 위치 열기	(F) 아이콘 변경	불(C) 고급(D)			
		확인	취소 적용(A)			

※ HTTPS 인증서 다운로드 진행

1. 64Bit OS일때는 바탕화면에 BioStar2(x64), 32Bit OS일때는 바탕화면에 BioStar2 파일을

더블 클릭합니다.

2. BioStar2 창이 나오고 하단의 Https 인증서 설치 프로그램 다운로드 후

하단의 폴더 열기를 진행합니다.

🖬 RoStar 2 x +		– a x
← → C ▲ 주의 요형 https://192.168.16.21/#/login		Q 🕁 🌒 :
	X	
	BioStar 2	
	1.50 Sates	
	10	
	#78	
	Mark T-F-1 21 月日二日 C-F-三日	
(2)(0) 加ひ 公司の 回知 日本 (27)(A)		
art to BS ON #		전체 보기 🗙

3. cert-register 링크을 클릭하면 Enrollment Certification창이 나옵니다.

그러면 BioStar2가 설치된 PC의 IP주소와 포트번호 (예)192.168.16.21:443을 입력 후 Enrollment 버튼을 눌러 인증서를 등록합니다.

🛃 ♥ 응용 프로그램 도·	7 다운로드				
파일 홈 공유 보기 관리					
보증 1 ※ 철학내기 포 가기에 복사 물이보기 22 고정 금립보드 응립보드	이동 복사 위치 위치 · 구성	대 새 항육 ▼ 새 산 빠른 연결 ▼ 풍더 새로 만들기	▲성 연기 ▼ ● 편집 ● 히스토리 연기	문두 선택 응응 선택 안 함 승준 선택 영역 반전 선택	
→ - ↑ 👆 → 내 PC → 로컬 디스크 (C:) →	사용자 > HP > 다운로드				
- HLE 7171					
A otar stal			-attac	sec.	
CneDrive	2		The Gost	The Gas	
LH PC					
00_total_assy_n2_asm_step	certmgr cert-r	register cert-register-f30 5705478	libeay32.dll	ssleay32.dll	
3D 개체		0.00410			
➡ 다운로드					
📾 동영상					
문서					
🔜 바탕 화면		Enrollment Certification			
📰 사진		and the second			
► 사진 ♪ 음악		Server Address : 192.168	.16.21:443		
록 사진 ♪ 음악 빌 로칠 디스크 (C:)	1	Server Address : 192.168	.16.21:443		
 ■ 사진 ▲ 로컬 디스크 (C:) ■ 로컬 디스크 (D:) 	[Server Address : 192.168	Enrollment	Cancel	

4. 바탕화면에 BioStar2 아이콘을 더블 클릭하면 주의 요함이 사라지고 프로그램 메인 창이

실행됩니다.	
--------	--

BioStar 2 × +	
← → C ③ https://192.168.16.21	
	Dischard
	BioStar 2
	도움이 필요하세요?
	ID
	암호
	로그인
	<u>Https 인즉서 설치 프로그램 다운로드</u>

[참고사항]

※ 상기 절차 수행 후 증상이 해결되지 않는다면 슈프리마 고객센터 1522-4507(ARS 2번)로 연락 을 해주시기 바랍니다.